



Istruzioni Pianificazione Aggiornamenti

Dopo l'aggiornamento alla versione 3.19, la nuova funzione "Impostazioni aggiornamento" per pianificare l'esecuzione programmata degli aggiornamenti è disponibile in "Impostazioni\Software".



Dopo averla abilitata, l'utente ha diverse possibilità per aggiornare il software. Sarà comunque possibile disattivare la funzione in qualunque momento. Un volta attivata, elenca la cronologia degli aggiornamenti. Dopo l'attivazione il sistema gestirà i successivi aggiornamenti. L'utente può configurare solo un "orario di aggiornamento" per ogni giorno della settimana.



In caso di insuccesso durante il processo di aggiornamento verranno ripristinati il software e il database dal backup riportando l'installazione allo stato precedente.

Se non utilizza il pianificatore, l'utente deve aggiornare la sua installazione locale manualmente come al L'utente può impedire gli aggiornamenti manuali. Quindi non verranno visualizzate informazioni sui nuovi aggiornamenti.

Se viene selezionata la funzione di spegnimento, il PC si spegnerà dopo un aggiornamento eseguito all'ora prestabilita.

Se in quel momento non è disponibile nessun aggiornamento, il PC si spegnerà comunque.


Poiché gli aggiornamenti non sono necessariamente disponibili sempre nello stesso giorno, si consiglia di impostare due o più aggiornamenti pianificati a settimana.

Il Servizio di Programmazione monitora gli orari pianificati dall'utente. Questo servizio viene eseguito nell'account di sistema di Windows con diritti di amministratore. Ciò è necessario per poter avviare il setup dando il permesso di eseguire senza l'interazione dell'utente.

Il Monitor UI Updater viene eseguito nell'account dell'utente in back ground. La sua presenza è testimoniata da un'icona.



Sebbene l'utente definisca l'ora in cui l'aggiornamento deve essere avviato, il flusso di lavoro inizia 10 minuti prima di tale occorrenza (impostazioni predefinite). Questi 10 minuti sono chiamati "Pre-Warning" e sono usati per dare all'utente la possibilità di interagire con il flusso di lavoro.



Durante questo lasso di tempo, l'utente visualizza il monitor dell'UI Updater e può intraprendere le seguenti azioni:

Cancella:

In tal caso, il servizio torna inattivo e attenderà l'occorrenza successiva (l'occorrenza corrente viene annullata anche se il tempo definito non è ancora stato raggiunto, poiché siamo ancora nella finestra dei 10 minuti prima del tempo definito reale). Il monitor UI di aggiornamento si nasconderà di nuovo.

Aggiorna Ora:


L'aggiornamento partirà immediatamente.

Posponi:


I tempi possibili sono 10 minuti, 30 minuti, 1 ora, 2 ore e 24 ore.

Se durante il pre-avviso non viene intrapresa alcuna azione da parte dell'utente, il Servizio Programmato andrà nello stato di Aggiornamento e avvierà la configurazione.

Color Control Center Update



Una volta terminato l'aggiornamento, il Monitor UI Updater si nasconde di nuovo.



Il software verrà chiuso completamente tramite la funzione ESCI vicino all'icona della pistola a spruzzo. In caso contrario, alcuni servizi continueranno a essere eseguiti in background.

Domande Frequenti

Cosa succede se l'aggiornamento programmato CCC fallisce?

L'installazione CCC eseguirà sempre il backup del software e del database CCC prima di avviare il processo di aggiornamento. In caso di errore, ripristinerà il backup e porterà il CCC allo stato precedente.

Cosa succede se CCC è in esecuzione all'avvio dell'aggiornamento?

In questo caso, CCC Setup chiuderà automaticamente il CCC e continuerà l'installazione.

Cosa succede se il PC viene riavviato / spento durante l'aggiornamento?

L'installazione CCC verrà interrotta e CCC diverrà instabile. Pertanto, si raccomanda di non riavviare / spegnere il PC quando è in corso l'aggiornamento CCC.

Cosa succede all'aggiornamento quando più marchi sono installati su un PC?

L'aggiornamento programmato aggiornerà il CCC di tutti i marchi.