

1 Новая версия DocViewer (доступна начиная с обновления 2011-2)

В соответствии с новыми требованиями законодательства в документах SDS теперь содержится больше информации. Новый размер SDS больше не позволяет хранить их на обычном диске. В связи с этим, начиная с обновления 2011-2, SDS будут выпускаться на DVD.


Так как не все компьютеры в миксерных оборудованы дисководом для DVD, у пользователя есть возможность скачать нужные SDS на другом компьютере (оборудованном дисководом для DVD), сохранить их на внешнем носителе, а затем сохранить их на компьютере в миксерной.

1.1 Установка


1.1.1 На компьютере, оборудованном дисководом для чтения DVD

Установите новую версию DocViewer с диска CD 2011-2.

Откройте DocViewer (через Start / Старт – Programs / Программы или из программы ColorNet® Pro)




Откроется следующее окно:



Нажмите «No, thanks».

В следующем окне программа попросит Вас вставить DVD (MSDS и TDS), выберите дисковод из списка.

Откроется окно, в котором необходимо выбрать язык:




По умолчанию установлен немецкий язык.


Выберите нужный язык из выпадающего списка и нажмите «Export selected country/language / Экспортировать»).




Укажите путь сохранения, например USB-носитель.



Нажмите «Ok», экспорт данных займет некоторое время.




Папка с данными появится с названием «DOC»:



1.1.2 На компьютере, необорудованном дисководом для чтения DVD

Сохраните папку «DOC» с внешнего носителя на любой другой компьютер, на котором Вы хотите иметь возможность просматривать SDS.

Для того чтобы также установить новую версию на этот компьютер, откройте папку и дважды нажмите на «setup.exe».



1.2 Просмотр SDS

Откройте DocViewer (через Start / Пуск – Programs / Программы или ColorNet® Pro).

Войдите в «Change data source».

«Drive selection» активно по умолчанию. В случае если папка «DOC» находится непосредственно на носителе, выберите данный носитель.

В случае если папка «DOC» является папкой нижележащего уровня другой папки, нажмите на «Folder selection» и выберите папку вышележащего уровня, т.е. ту папку, в которой находится папка «DOC».

